Protocolo de Comunicação Serial (Placa "04xRelé")

O Protocolo de Comunicação de envio e de recepção é formado por 4 bytes (b0 a b3). Distribuídos em:

```
1(Byte) - Início de Protocolo. (b0).
1(Byte) - Identificação de tipo de Hardware. (b1).
1(Byte) - Número do Hardware. (b3).
1(Byte) - Estado do Hardware (b4)
```

Conforme a estrutura mostrada abaixo:

b0	b1	b2	b3
----	----	----	----

Comandos (PC -> Placa)

01-Ligar 1xRelé:

b0=# b1=R b2=N b3=L

```
b0 - Início Protocolo - ASCII-\#'
b1 - Tipo de Hardware - ASCII-\#'
b2 - Número do Relé - ASCII-\000ab
b3 - Estado do Relé - ASCII-\10
b2 - ASCII-\10
b3 - ESTADO
b3 - ESTADO
c4 - ASCII-\10
c5 - ASCII-\10
c6 - ASCII-\10
c7 - ASCII-\10
c8 - ASCII-\10
c9 - <b>ASCII-\10
c9 - A
```

Ex: Ligar o Relé de número 3:

# F	3	1
-----	---	---

Ex: Ligar o Relé de número 0:

# R	0	1
-----	---	---

02-Desligar 1xRelé:

b0=#	b1=R	b2=N	b3=L

```
b0 - Início Protocolo - ASCII=\#' HEX=23h DEC=45d
b1 - Tipo de Hardware - ASCII=\R' HEX=52h DEC=82d
b2 - Número do Relé - ASCII=\0 a 3' HEX=30h a 33h DEC=48d a 51d
b3 - Estado do Relé - ASCII=\0' HEX=30h DEC=48d
```

Ex: Desligar o Relé de número 3:

#	R	3	0
---	---	---	---

Ex: Desligar o Relé de número 0:

R O O

03-Ligar todos os Relés:

b0=# b1=T b2=X	b3=L
----------------	------

b0	_	Início Protocolo	_	ASCII= \#'	HEX =23h	DEC =45d
b1	-	Tipo de Hardware	_	ASCII='T'	HEX =54h	DEC =84d
b2	_	Número do Relé	-	ASCII='X'	HEX =58h	DEC =88d
b3	_	Estado do Relé	_	ASCII='1'	HEX =31h	DEC =49d

Ex: Ligar todos os Relés:

#	Т	X	1
---	---	---	---

04-Desligar todos os Relés:

h0-#	b1=T	h2-Y	h3-I
DU=#	DI = I	DZ=X	D3=L

b0	-	Início	Protocolo	_	ASCII=\#'	HEX =23h	DEC =45d
b1	_	Tipo de	Hardware	_	ASCII= \T'	HEX =54h	DEC =84d
b2	_	Número	do Relé	-	ASCII= 'X'	HEX =58h	DEC =88d
b3	_	Estado	do Relé	_	ASCII='0'	HEX =30h	DEC =48d

Ex: Desligar todos os Relés:

#	T	X	0
---	---	---	---

05-Status de todos os Relés:

b0=# b1=T b2=S b3=T

b0	_	Início Protocolo	_	ASCII=\#'	HEX =23h	DEC =45d
b1	_	Tipo de Hardware	_	ASCII= \T'	HEX =54h	DEC =84d
b2	_	Número do Relé	_	ASCII='S'	HEX =53h	DEC =83d
b3	_	Status dos Relés	_	ASCII='T'	HEX =54h	DEC =84d

Ex: Solicitar Status de todos os Relés:

#	Т	C	Т
#	l	3	I

Comandos (Placa -> PC)

01-Resposta ao ligar 1xRelé:

b0=@ b1=R b2=N b	=L
------------------	----

b0 - Início Protocolo - **ASCII='0'**b1 - Tipo de *Hardware* - **ASCII='R'**b2 - Número do Relé - **ASCII='0** a 3'
b3 - Estado do Relé - **ASCII='1'**HEX=30h a 33h
DEC=48d a 51d
HEX=31h
DEC=49d

Ex: Resposta ligar o Relé de número 3:

@ R 3 1

Ex: Resposta ligar o Relé de número 0:

@ R 0 1

02-Resposta ao desligar 1xRelé:

b0=@	b1=R	b2=N	b3=L
------	------	------	------

b0 - Início Protocolo - **ASCII='0'**b1 - Tipo de Hardware - **ASCII='R'**b2 - Número do Relé - **ASCII='0'**b3 - Estado do Relé - **ASCII='0'**HEX=30h a 33h DEC=48d a 51d

Ex: Resposta desligar o Relé de núm. 3:

@ R 3 0

Ex: Resposta desligar o Relé de núm. 0:

@ R 0 0

03-Resposta ao ligar todos os Relés:

b0=@	b1=T	b2=X	b3=L

b0	_	Início Protocolo	_	ASCII='@'	HEX =40h	DEC =64d
b1	_	Tipo de Hardware	-	ASCII= \T'	HEX =54h	DEC =84d
b2	_	Número do Relé	_	ASCII='X'	HEX =58h	DEC =88d
b3	_	Estado do Relé	_	ASCII='1'	HEX =31h	DEC =49d

Ex: Resposta Ligar todos os Relés:

@	T	X	1

04-Resposta ao desligar todos os Relés:

b0=@ b1=T b2=X b3=L

b0	_	Início Protocolo	_	ASCII='@'	HEX =40h	DEC =64d
b1	-	Tipo de Hardware	_	ASCII='T'	HEX =54h	DEC =84d
b2	_	Número do Relé	_	ASCII='X'	HEX =58h	DEC =88d
b3	_	Estado do Relé	_	ASCII='0'	HEX =30h	DEC =48d

Ex: Resposta Desligar todos os Relés:

@ T X	0
-------	---

05-Resposta de Status:

b0=@ b1=T b2=	S b3=V
---------------	----------

b0 - Início Protocolo - **ASCII='0'**b1 - Tipo de Hardware - **ASCII='T'**b2 - Número do Relé - **ASCII='S'**b3 - Status dos Relés - **ASCII='Valor'**HEX=40h
DEC=84d
DEC=88d

R0	R1	R2	R3	Decimal	+64d / +40h	Valor
0	0	0	0	0d	64d / 40h	' @'
0	0	0	1	1d	65d / 41h	'A'
0	0	1	0	2d	66d / 42h	' B '
0	0	1	1	3d	67d / 43h	`C'
0	1	0	0	4d	68d / 44h	'D'
0	1	0	1	5d	69d / 45h	`E'
0	1	1	0	6d	70d / 46h	`F'
0	1	1	1	7d	71d / 47h	' G '
1	0	0	0	8d	72d / 48h	'H'
1	0	0	1	9d	73d / 49h	`I'
1	0	1	0	10d	74d / 4Ah	' J'
1	0	1	1	11d	75d / 4Bh	'K'
1	1	0	0	12d	76d / 4Ch	`L'
1	1	0	1	13d	77d / 4Dh	'M'
1	1	1	0	14d	78d / 4Eh	'N'
1	1	1	1	15d	79d / 4Fh	' 0'

Ex: Resposta com o Status: (R0,R1,R2=OFF e R3=ON)

@ T S A

Ex: Resposta com o Status: (R0=ON e R1,R2,R3=OFF)

@ T S H

Ex: Resposta com o Status: (R0=ON, R1=ON, R2=OFF eR3=ON)

@ T S M